

Paigutamine

"Pagutamine" menüüpunkti all saab registreerida kauba

ümberpaigutamisi.

Akna avamisel kuvatakse kasutajale süsteemi poolt välja arvutatud paigutuskorraldusi.

Loetelus kuvatakse kuhu ja mis kogus kaupa on vaja tuua.

Paigutuskäsud saavad olla kas aluse (pakkeüksuse) või kaubapõhised.

Peale loetelust mingi rea avamist kuvab programm partiide lõikes laoaadresse kus kaup asetseb.

Roheline (K) täht näidisel informeerib kasutajat et vastava aluse markeering on kleebitud.

08:46

4G 98%

☰ Paigutamine ☐☐☐

Kaup: 1404490 ✖

Keskpäevalill segu 0,5g [1404490]

Partii

31.12.2020

Aadress 5K-01-3-4

195

Keskpäevalill segu 0,5g [1404490]

Partii

31.12.2021

Aadress 5K-01-6-4

32

Keskpäevalill segu 0,5g [1404490]

Partii

31.12.2021

Aadress 5K-01-7-4

1600

Keskpäevalill segu 0,5g [1404490]

Partii

31.12.2021

Aadress M-SAAL

7

Kauba paigutamiseks tuleb esimese sammuna kasutajal skännida kaup ja aadress kust kaup võetakse, selle peale avaneb kauba koguse ja sihtaadressi sisestamise aken.

- kui skännitakse vaid kaup, siis kuvab programm loetelu aadressidest kus kauba partiid asuvad.
- kui skännida vaid aadress, siis kuvab programm loetelu kaupadest ja partiidest mis asuvad skännitud aadressil

08:46

4G 98%

☰

Paigutamine

☰☰☰

Keskpäevalill segu 0,5g [1404490]

Joonkood

8711117449003

Partii

Address

5K-01-3-4

Aegumise kpv

31.12.2020

Sihtaadress


M-SAAL

Kogus

76

tk

▼



KATKESTA

PAIGUTA

Keskpäevalill segu 0,5g [1404490]

Partii

31.12.2020

Address

5K-01-3-4

195

Keskpäevalill segu 0,5g [1404490]

Partii

31.12.2021

Address

5K-01-6-4

32

Teiseks etapiks on registreerida ümberpaigutatava kauba kogus ja sihtaadress.

Revision #7

Created Fri, Oct 25, 2019 9:07 AM by Saara Lorette

Updated Fri, Mar 25, 2022 12:54 PM